



SEPA Fase-II: Actualització mòdul exportació electrònica remesas de cobro

✓ Novedades y cambios que incorpora:

Según la normativa SEPA (fase-II), a partir del 01/02/2016 ya no es podrán utilizar las normas (o “cuadernos”) C19, C32 ni C58 para enviar ficheros para gestionar cobros. Solo se podrá hacer en estos formatos:

- SEPA 19-14 CORE en formato XML o texto.
- SEPA 19-44 B2B en formato XML o texto.

Para escoger el formato a utilizar consulte con su entidad bancaria, pero de manera muy resumida sería:

- CORE: se permiten devoluciones de recibos hasta 13 meses si no hay ningún “mandato” formalizado con el cliente. Se permiten devoluciones hasta 58 días si hay el “mandato” formalizado con el cliente.
- B2B: se permiten devoluciones de recibos hasta 2 días si hay un nuevo “mandato” (expreso para B2B) formalizado con el cliente.



SEPA Fase-II: Actualització mòdul exportació electrònica remesas de cobro

✓ Requisitos y instalación:

- **Requisito:** Tener instalada la versión 8.0 o superior del software ERP G2.
- Todos los usuarios han de **salir de la aplicación** de G2.
- Des del servidor, ir al apartado de **Servicio Postventa** de la web de G2: http://www.g2soft.com/g2_software_servei_postvenda.php En el apartado de 'Descargas y documentación', **entrar la clave de activación** del programa **sin guiones**. (La pueden encontrar en la aplicación de G2: Opción de menú '**Utilidades y varios -> Control de usuarios**', botón interrogante).
- **Descargar y ejecutar** la actualización denominada '**Actualización SEPA-FASEII**' (G2TirisSEPA.exe). Seguir los pasos indicados en pantalla.
- Des de cada ordenador que tenga acceso al G2, entrar en la aplicación. Al hacerlo, detectará que hay una actualización y saltará automáticamente un **proceso de actualización**. Seguir los pasos indicados en pantalla.

Solo para los técnicos de G2 (en caso de actualización manual):

- L'instal·lable és un rar autoextraïble que conté el mini-assistent (G2MiniAssistent.exe) que no necessita res si ho fem manualment, i la carpeta 'SEPA', que conté tots els fitxers a instal·lar.
- Dins de la carpeta SEPA hi ha 3 subcarpetes, que corresponen amb el nom de les carpetes del servidor, dins de 'G2Software', on s'han de copiar els fitxers respectivament.
- Per exemple, els fitxers de la carpeta 'SEPA\menu_principal', s'han de copiar a la carpeta del servidor 'G2Software\projvb\menu_principal', i així amb totes.
- Un cop fet això, s'ha de modificar la data del fitxer 'G2Update.ini' que hi ha a la mateixa carpeta del menú ('G2Software\projvb\menu_principal') i posar la data actual. Això és perquè salti l'actualització als PC's clients.
- I finalment, verificar si s'ha actualitzat o actualitzar-lo si no s'ha fet, el control següent:
- Control 'Tresoreria\tipus_export_envio_elec_rem':
- Al Paràmetre <1>, modificar les opcions disponibles per aquestes: "0-SEPA 19-14 Core,1-SEPA 19-44 B2B,2-SEPA 19-14 Core XML,3-SEPA 19-44 B2B XML,4-Andorra i altres països"

Recuerde que para consultar las últimas noticias y novedades, documentación y últimas versiones disponibles del ERP G2 lo pueden hacer des de nuestro web www.g2soft.com en el apartado "servicio postventa" y apartado de noticias.